





班班推免费版使用指南

V1.0.1

2023年4月 编制

一、终端接入


双击终端桌面右下角图标，在关于菜单栏连续点击 6 下图标。切换至设置菜单栏，设置融管平台地址设置完成后点击确认  按钮。




二、终端启用


浏览器输入播控平台 ip 地址，登录媒体播控平台，默认用户名 admin 密码 admin。



按步骤启用终端，支持批量操作。可通过操作栏编辑按钮图标，可对终端进行重命名。




注：第一次在系统启用终端，启用完成后需将终端断电重启或将终端  图标软件退出后重新进入。通过活动终端菜单可查看终端在线状态，判断终端是否已连接至系统。




三、服务端说明

3.1 终端管理

终端分组

在分组功能区域可以通过  功能按键，添加或者删除和编辑分组名称，分组可自定义添加多级分组。



移动、重启、关机、刷新、升级、撤回操作


勾选需要执行的终端或终端组，点击对应功能按钮即可完成操作。



3.2 节目管理

预置节目

系统预置了直播、睡眠、关机、(空节目)可直接添加资源或直接下发。完成对终端的快速操作。



普通节目


普通节目完成对节目的编辑，预览，发布等操作。点击添加按钮，可添加一新节目。



节目组

节目组用于周期型节目的播出计划编排，支持按天、周、月、年制定播出计划。周期类型节目支持默认节目的添加，在周期任务中没有添加节目的时间段会自动展示默认节目。通过默认节目选择器按钮


 进行添加。



3.3 资源管理

直播资源

点击获取按钮，获取当前直播资源的推流地址。将该地址，配到用户推流设备即可。通过操作栏预览按钮可预览直播。



视频资源

切换到视频资源栏，通过上传按钮可上传本地视频资源，支持批量上传。系统会根据文件格式检测是否需要转码，转码完成的视频，状态显示为“ready”，方可使用。转码时间根据文件实际时长及格式不同会有差异。

文档、图片、模板资源


文档资源支持 PDF、word、ppt 等格式文档上传。

图片支持 png,jpg 等常用图片格式上传

模板支持 jpg、png 格式图片上传。

四、节目的编辑与发布


节目的发布流程



以下发视频文件为例，简述节目下发流程。

资源上传

在资源管理-视频资源菜单下，选择需要上传的视频资源。



上传的资源系统会自动进行转码。转码完成的资源状态为 ready 状态。




节目编辑


切换至节目管理菜单，在普通节目下选择添加按钮，添加节目，显示节目的展板工作台。




点击左侧工具栏视频组件，使用鼠标对组件进行拖拽，自定义视频组件的大小，无背景模板的单个视频播放可拉伸至全屏。




鼠标点击布局区域视频组件为选择状态，然后点击资源栏添加按

钮 ，从弹出的视频资源库选择先前上传的资源，点击保存按钮。



节目发布

点击普通节目菜单，选择编辑好的节目，点击发布，勾选需要下发节目的终端或者终端分组，选择下发频道，点击确认。



选择频道：紧急、高级、普通、通知

紧急:实时下发播放

高级、普通：先下载节目到终端下载完成后播放

通知：实时下发播放，等级最高，可覆盖在其他三种频道上，但是只会播放显示声音和文字，是一个特殊的频道

等级排序由高到低分别是：紧急—高级—普通。